


Техническое описание услуги Потокковая передача данных

Схема организации услуги Потокковая передача данных.



Услуга Потокковая передача данных от HeliosNet предоставляется в двух вариантах.

- Вещание цифровых потоков в режиме реального времени (On-line трансляции) из студии.
- Вещание видео- и аудиозаписей (Off-line трансляции). Информация, предназначенная для Абонентов, может быть передана Клиентом в записи на CD-ROM, аудио- или видеокассетах установленного формата, а также через выделенный или виртуальный канал связи достаточной емкости.

Выбор мультимедийного приложения Абонента (Mbone tools, MS Media Player, Real Player и др.), а также настройка многоадресной маршрутизации определяется конкретными условиями и конкретной задачей, решаемой с помощью данной Услуги.

Услуга Потокковая передача данных может быть развернута на базе оборудования, используемого для организации одностороннего или двустороннего доступа в сеть Интернет.

Каналы вещания

Вы можете протестировать канал, посредством которого осуществляется вещание.

Тестовый канал 1 (радио): <http://www.helios-net.ru/extras/HeliosNet/files/client/echo.sdp>

- круглосуточно со спутников Ямал-200 и Экспресс AM-22
- скорость 32 Кбит/с
- формат RTP audio
- PID 700

Плата за трафик для данных каналов не взимается.


Для прослушивания аудио потока необходимо установить последнюю версию проигрывателя RealOne (<http://www.real.com>).



Инструкция по настройке проигрывателя Windows Media 6.4.

1. Установите DivX4.12Bundle или выше.
2. Нажмите «Пуск» панели задач.
3. В строке «выполнить» наберите «mplayer2» и запустите его.



Настройка.


1. Выберите "View" в пункте "options" следуйте картинке.






В подменю "Advanced" нажмите на кнопку "Change..."






В подменю "Formats" выберите "Select All" и примените новые свойства.

Для просмотра статистики во время потокового вещания выберите 'View' statistics.





Позвоните в службу технической эксплуатации HeliosNet для запуска потоковой передачи данных по телефону (495) 745-23-58.

Запустите конфигурационный файл, и проверти настройку.